Ubuntu12.04 下分辨率的配置及软件的简单安装

Ⅰ.分辨率的配置：

安装完 Ubuntu12.04 后，进入系统，首先看到的界面即为下图（可以右击鼠标，改变桌面背景，选择自己喜欢的图片）：



单击右上角的设置图形 按钮，并选择“系统设置”：

单击“显示”选项：

在分辨率一栏中选择适合自己电脑屏幕的选项：



选好后单击右下角“应用”按钮：

查看选的分辨率是否适合屏幕，若合适，单击“保持当前配置”。

Ⅱ.软件的简单安装(图形界面和虚拟终端)：

① 虚拟终端中的安装(如：vim)：

单击“Dash”按钮

选择第二栏：

在“已安装”里，查找“终端”，并托到左边菜栏中：



在终端中输入：”sudo apt-get install vim”(确保已连接上网络)

```
lu@lu-virtual-machine: ~
lu@lu-virtual-machine:~$ sudo apt-get install vim
```

敲击“Enter”键

输入管理员密码，并“Enter”键：

```
lu@lu-virtual-machine: ~
lu@lu-virtual-machine:~$ sudo apt-get install vim
[sudo] password for lu:
正在读取软件包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关系树
正在读取状态信息... 完成
将会安装下列额外的软件包：
  vim-runtime
建议安装的软件包：
  ctags vim-doc vim-scripts
下列【新】软件包将被安装：
  vim vim-runtime
升级了 0 个软件包，新安装了 2 个软件包，要卸载 0 个软件包，有 0 个软件包未被升级
。
需要下载 6,941 kB 的软件包。
解压缩后会消耗掉 24.9 MB 的额外空间。
您希望继续执行吗？[Y/n]
```

输入“Y”，敲击“Enter“键：

```
获取: 1 http://mirrors.163.com/ubuntu/ precise/main vim-runtime all 2:7.3.429-2u
buntu2 [5,893 kB]
获取: 2 http://mirrors.163.com/ubuntu/ precise/main vim amd64 2:7.3.429-2ubuntu2
 [1,048 kB]
下载 6,941 kB，耗时 11秒 (602 kB/s)
```

直到软件的安装自动停止后，在终端命令行输入：vim

```
lu@lu-virtual-machine:~$ vim
```

“Enter”键确认：

打开 Vim 软件，即：软件安装成功。

② 利用图形界面安装软件：

进入软件中心



Ubuntu 软件中心集成了大量的软件，可根据需要选择并安装（如：emacs）：



选择”ＧＮＵ　Ｅmacs23”

在“进度”中，可查看软件安装的进度：



安装完后，关闭“软件中心”后，打开“终端”，输入：eamcs

打开 emacs 软件：



打开 eamcs 软件，即：软件安装成功。

下一篇：《四，Ubuntu12.04 下输入法的配置》

谨以此文章感谢那些为 *Linux* 的发展奋斗的人……